Stream Deck mit RadioCloud.io

Mit dem RadioCloud.io-Plugin steuerst du dein Studio über ein Elgato Stream Deck: nächster Titel, Player, Cartwall, Vorhören, LIVE. Jede Taste zeigt dabei an, was gerade passiert – Titel, Restzeit, Farbe.

Was du brauchst

- Ein **Elgato Stream Deck**, jedes Modell geht: Mini (6 Tasten), Neo (8), MK.2/Standard (15), XL (32), Stream Deck + (8 Tasten und 4 Drehregler).
- Die kostenlose **Stream-Deck-Software** von Elgato ab Version 6.5, für Windows oder macOS. Du bekommst sie bei elgato.com.
- Das **RadioCloud.io-Studio** auf demselben Rechner, entweder im Browser (Chrome oder Edge) oder als Studio-App für Windows.

1 Plugin installieren

1. Lade das Plugin herunter: im Studio unter `Verwaltung → Sendesoftware → Zubehör` oder direkt unter **radiocloud.io/downloads/RadioCloud.io-Stream-Deck.streamDeckPlugin**.
2. Mach einen **Doppelklick** auf die Datei. Die Stream-Deck-Software fragt, ob sie das Plugin installieren soll. Bestätige mit **Installieren**.
3. In der Stream-Deck-Software steht danach rechts in der Aktionsliste eine neue Gruppe **„RadioCloud.io“**.

> Für ein Update lädst du die neue Datei herunter und machst wieder einen Doppelklick darauf. Deine Tastenbelegung bleibt dabei erhalten.

2 Im Studio einschalten

1. Öffne das Studio und geh auf `Einstellungen → Ablauf & Audio`.
2. Setz unten im Abschnitt „Audio (dieser Rechner)“ einen Haken bei **„Stream Deck (Elgato) verwenden“**.
3. Darunter erscheint **„Stream Deck verbunden“**. Steht dort „Suche das Plugin …“, läuft die Stream-Deck-Software nicht, oder das Plugin fehlt.

Die Einstellung gilt nur für diesen Rechner. Andere Studios im Team bleiben, wie sie sind.


3 Tasten belegen

Zieh die gewünschten Aktionen aus der Gruppe „RadioCloud.io“ auf deine Tasten. Manche Aktionen haben unten ein Einstellfeld.

Aktion	Was sie macht	Einstellung
Weiter	Startet den nächsten Titel im Sendeablauf, wie die Leertaste. Die Taste zeigt den nächsten Titel.	–
AUTO / ASSIST	Schaltet zwischen Automation und Handbetrieb um. Die Taste zeigt den aktuellen Modus.	–
Player Start/Stopp	Startet Player A oder B. Läuft der Player, wird er ausgeblendet. Die Taste zeigt Titel und Restzeit. Bei ON AIR ist sie grün, in den letzten 10 Sekunden rot. Der nächste Player hat einen gelben Rahmen.	Player A oder B
Ausblenden	Blendet den laufenden Titel aus.	–
Cartwall-Platz	Spielt einen Platz der Cartwall-Seite, die im Studio gerade offen ist. Nochmal drücken blendet aus. Während der Wiedergabe ist die Taste grün mit Restzeit.	Platz (1 = F1 …)
Cartwall-Seite	Blättert zur nächsten Cartwall-Seite. Danach spielen die Cartwall-Tasten die Plätze dieser Seite.	–
Nächsten vorhören	Spielt den nächsten Titel auf dem Vorhör-Ausgang, also im Kopfhörer und nicht auf Sendung. Nochmal drücken schaltet aus.	–
Ende vorhören	Spielt die letzten 10 Sekunden des laufenden Titels bis zum Mix-Punkt auf dem Vorhör-Ausgang und stoppt dort von selbst – so hörst du, wie er endet, bevor der nächste kommt. Nochmal drücken schaltet aus.	–
Cue-Punkt setzen	Setzt einen Punkt an der Stelle, die gerade läuft – zum Beispiel die Ramp genau dann, wenn der Gesang einsetzt. Ohne offenes Bearbeiten-Fenster gilt er für den Titel auf Sendung und wird sofort gespeichert. Ist das Bearbeiten-Fenster offen, landet er dort an der Vorhör-Position, gespeichert wird mit „Speichern“. **Hook:** am Anfang der Hook drücken, am Ende nochmal (die Taste wird dazwischen türkis). 0,2 Sekunden Reaktionszeit werden abgezogen.	Cue In, Ramp, Hook, Mix Out oder Cue Out
Mikrofon	Schaltet das Mikrofon am Rechner an oder aus. Die Taste ist rot und zeigt die Sprechzeit. Mit Mischpult zeigt sie nur „am Pult“, weil das Mikro dann am Pult hängt.	–
LIVE / Übergabe	**Zweimal drücken**, innerhalb von 3 Sekunden. Sendet gerade der Sende-Server, übernimmt dein Studio. Sendest du LIVE, geht die Sendung nach dem laufenden Titel an den Sende-Server.	–

Aktion	Was sie macht	Einstellung
Player-Lautstärke	Nur für die Drehregler des Stream Deck +. Drehen ändert die Lautstärke, drücken setzt sie auf 100 %.	Player A oder B

So sehen die Tasten aus



Vorschläge für die Belegung

Modell	Vorschlag
Mini (6)	Seite 1: Weiter, Player A, Player B, Cartwall 1, Cartwall 2, Cartwall-Seite. Seite 2 (in der Stream-Deck-Software „Seite hinzufügen"): AUTO/ASSIST, Vorhören, Ausblenden, LIVE/Übergabe.
Neo (8)	Weiter, AUTO/ASSIST, Player A, Player B, Cartwall 1–3, Vorhören.
MK.2 (15)	Obere Reihe: Weiter, Player A, Player B, Ausblenden, AUTO/ASSIST. Zwei Reihen darunter: Cartwall 1–8, Cartwall-Seite, LIVE/Übergabe.
XL (32)	Wie MK.2, dazu Cartwall 9–24 – das ist eine ganze Cartwall-Seite auf einen Blick.
Stream Deck +	Tasten wie beim Neo, die Drehregler mit Player-Lautstärke A und B.

Gut zu wissen

- **Die Tasten wirken nur, wenn dein Studio selbst sendet**, also LIVE ist. Läuft der Sende-Server, zeigen die Tasten nur an, was gerade läuft. Ausnahme ist „LIVE / Übergabe", damit übernimmst du.
- Maus, Tastatur und Mischpult funktionieren daneben weiter wie gewohnt.
- Das Plugin spricht nur mit dem Studio auf demselben Rechner (Port 18170, nur innerhalb des Rechners erreichbar). Es sendet nichts ins Internet und braucht keine Zugangsdaten.
- Mit einem Mischpult wie der D&R Webstation hörst du einen Player nur, wenn sein Fader offen ist oder NONSTOP an ist.

Wenn etwas nicht klappt

Was du siehst	Was hilft
Alle Tasten grau mit „Studio nicht offen“	Das Studio ist nicht offen, oder der Haken „Stream Deck verwenden“ fehlt. Öffne das Studio und prüf den Haken unter **Einstellungen → Ablauf & Audio**.
Im Studio steht „Suche das Plugin …“	Starte die Stream-Deck-Software, oder installiere das Plugin neu (Schritt 1).
Taste zeigt kurz ein gelbes Dreieck	Das Studio war nicht verbunden. Lade das Studio neu (Strg+R) und prüf, ob „Stream Deck verbunden“ steht.
Druck wirkt nicht, das Studio zeigt einen Hinweis	Gerade sendet der Sende-Server oder jemand anderes LIVE. Übernimm zuerst, zum Beispiel mit „LIVE / Übergabe“.
Im Browser fragt Chrome, ob die Seite auf Geräte im lokalen Netzwerk zugreifen darf	Klick auf **Zulassen**. Das Studio braucht diese Erlaubnis, um das Plugin auf deinem Rechner zu erreichen.

RadioCloud.io · Fragen? hallo@radiocloud.io · Stream Deck ist eine Marke der Corsair Memory, Inc. RadioCloud.io ist nicht mit Elgato oder Corsair verbunden.